



Налаштування ПЗ електронного підпису ІТ Користувач ЦСК

Перед використанням особистих ключів та сертифікатів, отриманих в КНЕДП ЦСК Укрзалізниці, обрати пункт «Встановити параметри» та по чергово у вкладках серверів внести DNS-ім. 'я **csk.uz.gov.ua**, інші налаштування у відповідності до рисунків. Після завершення налаштувань в останній вкладці «Реєстрація подій» вікна «Параметри роботи» натиснути «Застосувати»/«ОК».




Файлове сховище – каталог для зберігання сертифікатів підписувачів, сертифікатів КНЕДП, ЦЗО, завантажених з СМР-сервера за особистим ключем, а також СВС- списків відкликаних сертифікатів (використовуються для перевірки статусу сертифіката):




За наявності проксі-сервера у корпоративній мережі параметри уточнити у системного адміністратора, в більшості випадків не використовується.

TSP- сервер використовується для отримання позначок часу при підписанні документів




OCSP-сервер – для підтримки інтерактивного OCSP-протоколу визначення статусу сертифікатів.




LDAP-сервер не використовується, перейти до наступної вкладки.


CMP-сервер - для підтримки CMP-протоколу завантаження сертифікатів підписувачів за особистим ключем.




Перейти до вкладки «Реєстрація подій», завершити налаштування, натиснути «Застосувати»/«ОК».




Далі зчитати особистий ключ та завантажити сертифікати підписувача з CMP-сервера за особистим ключем, обрати «Особистий ключ»/ «Зчитати».





Обрати зовнішній носій з ключем та ввести пароль доступу до ключа:




Якщо функція зчитування недоступна, налаштувати «Не зтирати після кожної операції» відповідно до рисунку:




Можна зчитувати особистий ключ з диску, для цього натиснути «Ключ у файлі (на диску)».




Отримані сертифікати зберегти – підтвердити «Імпортувати у файлове сховище сертифікатів?»



Після зчитування особистий ключ знаходиться в пам'яті програми, про що свідчить фраза «Особистий ключ зчитано» знизу на синьому фоні рамки головного вікна програми.



Перевірити який саме сертифікат відповідає зчитаному ключу, натиснути «Особистий ключ»/«Переглянути власний сертифікат», далі «Детальна інформація»



Уважно перевірити дані підписувача в полі «Реквізити власника»:

O= організація; OU= підрозділ; Title= посада; CN= Найменування (для підпису - це прізвище ім'я по батькові; SN= прізвище; GivenName= ім'я по батькові; Serial=TINUA- код РНОКПП підписувача; NTRUA- код ЄДРПОУ юридичної особи/філії.

Сертифікат

Поля сертифіката:

Реквізити власника	O=ГІОЦ;OU=ЦСК;Title=тестовий;CN=К...
Реквізити ЦСК	O=Філія "ГІОЦ" АТ "Укрзалізниця";О...
Реєстраційний номер	467148B64C8535F7040000002600000...
Додаткові дані власника	
Телефон	+380444653903
Адреса електронної пошти	cskuz@ukr.net
Код ЄДРПОУ	12345678
Код ДРФО	9123456780
Строк чинності сертифіката	
Сертифікат чинний з	27.03.2024 13:26:44
Сертифікат чинний до	27.03.2025 13:26:44
Строк дії особистого ключа ві...	
Параметри відкритого ключа	
Тип ключа	ДСТУ 4145-2002
Довжина ключа	264 біт(а)
Відкритий ключ	2A 48 63 30 1B 1F 22 79 30 BE 84 96 C...

Реквізити власника:

O=ГІОЦ;OU=ЦСК;Title=тестовий;CN=Квітневий Апрель
Максимович;SN=Квітневий;GivenName=Апрель;Serial=TINUA-
9123456780;C=UA;L=Київ;OI=NTRUA-12345678

[Загальна інформація...](#) **ОК**